

Manual HTTP

# Afilnet.com



# Afilnet

---

Servicios de Telecomunicaciones SMS

## 0. Prefacio. Registro como Cliente

Para Registrarse como cliente, debe pulsar en “Registrarme”, una vez hecho esto le aparecerá el siguiente formulario que debe completar:

<b>Registrarme como Anunciante</b>	
Bienvenido a Afilnet, Su empresa de SMS	
<b>Datos Personales</b>	
[* Campos Obligatorios]	
Empresa	<input type="text"/>
DNI/CIF Empresa	<input type="text"/> *
Nombre	<input type="text"/> *
Apellidos	<input type="text"/> *
País	[Seleccione País] ▼ *
Ciudad	[Seleccione País] ▼ *
Localidad	<input type="text"/> *
Codigo Postal	<input type="text"/> *
Domicilio	<input type="text"/> *
Telefono	<input type="text"/> *
Fax	<input type="text"/>
Móvil	<input type="text"/>
<b>Datos de Acceso</b>	
Email	<input type="text"/> *
Repita Email	<input type="text"/> *
Clave	<input type="text"/> *
Repita Clave	<input type="text"/> *
<input type="checkbox"/> Sí, He Leído los <a href="#">términos y condiciones</a> y estoy de Acuerdo	
<input type="button" value="Registrarme"/>	

Una vez completado el formulario y aceptada las condiciones, debe pulsar en Registrarme, una vez haya hecho le solicitarán que lea su correo electrónico en dónde deberá haber recibido un correo que deberá verificar, una vez hecho esto podrá acceder a los servicios de Afilnet.

## 1. Uso de la conexión por HTTP

Realizar envíos de SMS por HTTP es muy sencillo, lo único que hay que hacer es una petición a una URL determinada.

El funcionamiento interno es muy sencillo, el sistema recibe por GET la información relacionada con el envío del SMS o Grupo de SMS, automáticamente el sistema procesa la información y el SMS llega a la cola de salida.

### 1.1 Enviar un SMS Simple

Para hacer uso del envío de SMS Simple debe utilizar la siguiente cadena:

**`http://www.afilnet.com/http/sms/?email=[EMAIL]&pass=[CLAVE]&mobile=[MOVIL]&id=[REMITENTE]&country=[PREFIJO_PAIS]&sms=[SMS]`**

La descripción de los campos son las siguientes:

- [EMAIL] - Email con el que está registrado en Afilnet
- [CLAVE] - Su clave de usuario en Afilnet
- [MOVIL] - Móvil al que enviar el SMS
- [REMITENTE] - Texto o Número del Remite (máx. 11 caracteres)
- [PREFIJO\_PAIS] - Prefijo de 4 dígitos del país al que va destinado el SMS
- [SMS] - Texto SMS que se va a enviar

Las respuestas posibles son las siguientes:

- OK = Envío realizado con éxito
- -1 = Error en el Login, usuario o clave incorrectas
- Sin Creditos = No dispone de créditos para realizar el envío

### 1.2 Enviar un SMS Simple (Avanzado)

Para hacer uso del envío de SMS Simple debe utilizar la siguiente cadena:

**`http:// www.afilnet.com /http/sms/?email=[EMAIL]&pass=[CLAVE]&mobile=[MOVIL]&id=[REMITENTE]&country= [PREFIJO_PAIS]&sms=[SMS]&now=[NOW]&date=[DATE]&type=[TYPE]`**

La descripción de los campos son las siguientes:

- [EMAIL] - Email con el que está registrado en Afilnet
- [CLAVE] - Su clave de usuario en Afilnet
- [MOVIL] - Móvil al que enviar el SMS
- [REMITENTE] - Texto o Número del Remite (máx. 11 caracteres)
- [PREFIJO\_PAIS] - Prefijo de 4 dígitos del país al que va destinado el SMS
- [SMS] - Texto SMS que se va a enviar
- [NOW] - ¿Enviar Ahora?

- 1 = Enviar SMS Ahora
  - 0 = Enviar SMS a la fecha y hora indicadas en date
- [DATE] – Fecha y hora a la que se realizará el envío de SMS
- TYPE – Tipo de SMS
  - 1 = Con Remitente
  - 0 = Sin Remitente

Las respuestas posibles son las siguientes:

- OK = Envío realizado con éxito
- -1 = Error en el Login, usuario o clave incorrectas
- Sin Creditos = No dispone de créditos para realizar el envío